

Diese Benutzeranleitung wurde von den österreichischen Lawinenwarndiensten erstellt. Bei Fragen, Hinweisen oder Anmerkungen schreiben Sie uns bitte an <u>lawis.cartography@univie.ac.at</u> oder <u>lawine@tirol.gv.at</u>.

Inhaltsverzeichnis

LAWIS	
Profildate	nbank
So erreic	he ich LAWIS-Profile
1. Find	den von Profilen 4
1.1.	Finden von Profilen mit der Karte6
1.2.	Finden von Profilen mit dem Filter7
1.3.	Finden von Profilen mit der Liste9
1.4.	Finden von Profilen mit der Suche 10
2. Pro	fildetails
3. Neu	ies Profil anlegen12
3.1.	Erklärungen zu den Eingabefeldern13
3.2.	Eingabe des Schneeprofils15
3.3.	Erklärungen zu den Eingabeparametern im Schneeprofil15
3.4.	Eingabe Schneetemperatur17
3.5.	Eingabe Stabilitätstests 17
3.6.	Eingegebene Profile bearbeiten
4. Häu	ifig gestellte Fragen 23
5. Imp	ressum – Partner



LAWIS ...

... ist ein Tool zur Erfassung und Archivierung von meteorologischen Messdaten, Lawinenereignissen und Schneeprofilen der österreichischen Lawinenwarndienste sowie des Institutes für Geographie und Regionalforschung der Universität Wien. Die erhobenen Daten werden grafisch aufbereitet und auf LAWIS.at frei zur Verfügung gestellt. Zur Abfrage spezifischer Informationen aus dem umfangreichen Datensatz stehen verschiedenste Such- und Filteroptionen zur Verfügung. Des Weiteren hilft eine topografische Karte, Lage und Exposition von Daten schnell und einfach zu erfassen.

Profildatenbank

Die Profildatenbank auf LAWIS ermöglicht einem breiten Publikum das Eintragen von Schneeprofilen. Diese stehen anschließend für ein Jahr ab Erstellungsdatum zur Ansicht zur Verfügung. Das Eintragen von Profilen dient einerseits der einfachen grafischen Darstellung der erstellten Schneeprofile, andererseits werden diese den Lawinenwarndiensten sowie allen weiteren Interessierten online frei zur Verfügung gestellt. Die Rubrik "Profile 'ist Teil von LAWIS und somit sowohl visuell als auch technisch auf die beiden anderen Rubriken "Lawinenereignisse" und "Stationen" abgestimmt.

So erreiche ich LAWIS-Profile

LAWIS:	https://www.lawis.at/profile/
EAWS:	https://www.lawis.at/profile/index.php
Lawinenwarndienst Tirol:	https://lawine.tirol.gv.at/schnee-lawineninfo/schneeprofile/
Lawinenwarndienst Steiermark:	http://www.lawine-steiermark.at/wetter/stationsdaten-lawis/
Lawinenwarndienst Oberösterreich:	https://www.land-oberoesterreich.gv.at/was_Inw_schneeprofile.htm
Lawinenwarndienst Kärnten: http://www.lawine.ktn.gv.at/144600_DE%2	dLawinenwarndienst%5fKaernten%2dSchneeprofil%5f%2d%5fArchiv
Lawinenwarndienst Salzburg:	https://lawine.salzburg.at/daten/profile
Lawinenwarndienst Niederösterreich: stationsdaten/schneeprofile/	https://www.lawinenwarndienst-niederoesterreich.at/lawis-und-
Stand: Dezember 2022	Seite 3 von 24

1. Finden von Profilen

Ein Profil lässt sich durch hineinscrollen oder anklicken der mit Zahlen gefüllten farbigen Kreise in der Kartendarstellung finden und eingrenzen. Zunächst kann jeder beliebige Kreis gewählt werden. Die Abbildungen zeigen die verschiedenen Darstellungen der Suche, welche durchwandert werden.



In der unten stehenden Ansicht stehen Ihnen verschiedene Tools zur Verfügung, welche das Finden der gewünschten Profile erleichtern und beschleunigen. Ob Sie mittels Liste, Karte, Suche oder Filter suchen bleibt ganz Ihnen überlassen. Wie die Suche mit den verschiedenen Tools funktioniert erfahren Sie auf den nächsten Seiten.



Stand: Dezember 2022

1.1. Finden von Profilen mit der Karte

Das Kartenfeld stellt übersichtlich dar, wo Schneeprofile erhoben wurden. Die interaktive Gestaltung der Karte ermöglicht es dem Nutzer die Karte zu verschieben und hinein bzw. herauszuzoomen. Durch das Anklicken eines Profils wird der entsprechende Punkt in der Karte rot markiert. Diese Auswahl führt zusätzlich zum Öffnen der Profilansicht im rechten Bereich.



Im rechten unteren Eck im Kartenfeld, kann die Karte wieder auf Gesamtansicht vergrößert werden.

1.2. Finden von Profilen mit dem Filter

Um die Profile nach verschiedenen räumlichen und zeitlichen Kriterien zu filtern, muss zunächst das "Filter"- Feld in der Kopfleiste angeklickt werden.



Nach Auswahl des Filters öffnet sich im rechten Feld ein grau hinterlegter Bereich. Hier können Zeitraum, Region, Höhenbereich sowie die Exposition eingeschränkt werden. Durch die Auswahl des Feldes "Aktualisieren" werden die ausgewählten Filterkriterien angewandt und es werden nur noch Profile angezeigt, welche die Auswahlkriterien erfüllen.



Haben Sie eine Auswahl der gewählten Filterkriterien getroffen, können Sie die diese in der Kopfzeile wieder finden. Ausgewählte Filterkriterien können mit einem Klick auf x (links neben jedem Kriterium) wieder entfernt werden.



1.3. Finden von Profilen mit der Liste

Mit Klick auf die Symbole zwischen Grafik und Liste lassen sich die Suchergebnisse nach Datum, Ort, Land, Region, Seehöhe und Exposition in auf- oder absteigender Reihenfolge sortieren.

Durch hinauf – bzw. hinunterscrollen ist es möglich, den gesamten Inhalt der Liste zu betrachten und durch Auswahl eines Profils in der Liste, wird dieses im Fenster rechts der Karte angezeigt.

Ob sich der vollständige Datensatz oder nur eine durch Filter eingeschränkte Auswahl in der Liste befindet ist dem hellgrau unterlegten Feld unterhalb der Liste zu entnehmen (gelbe Markierung).



1.4. Finden von Profilen mit der Suche

Links oben in der Kopfleiste befindet sich das Suchfeld. Hier können die Profile nach Name, Region oder Subregion gesucht werden. Dabei wird der exakt eingegebene Suchbegriff mit der Liste verglichen und nur Profile mit übereinstimmenden Begriffen in der Liste angezeigt. Der eingegebene Suchbegriff wird in den Suchergebnissen gelb markiert.



4 Datensätze (114 Gesamt)	
M ANLEITUNG	© 2017 LAWIS IMPRESSUM

2. Profildetails

Wurde das gesuchte Profil mittels Karte, Filter, Liste oder Suche gefunden öffnet sich im rechten Bereich die Profilgrafik wo alle erhobenen Daten grafisch dargestellt werden. Mit dem X in der Ecke links oben, lässt sich das Profil wieder schließen.

Durch Anklicken des Profils öffnet sich ein neuer Tab in dem das Profil vergrößert dargestellt wird und als PDF heruntergeladen werden kann.

	STATIONEN	PROFILE	• E	REIGNISSE				
Q kaserer		😳 FILTER - (🕚 1 Ja	hr		_		_
+ 3000		(-1)	1		X		8 Höllscharte-Gr.Kaserer	
_			1			X	Schneeprofil: Hollscharte-Gr.Kaserer	
501	ITAL	3000	1		Gefroren	e-W	Name: Rorlan Wechsolberger, Bergfuh E-Mall: Into@alpine.gulding.at Aufnahmedatum: 09. Nov. 2017 0 Ort: Hillscharte-Gr.Sasener Seehöhe: 3005 m Luftemperatur: -4.010	3:40
44//	M CO-	-14	11			328	Subregion: Zilertaier Alpen Hangneigung: 34° Niederschlag kein Nederschlag Region: Tirol Exposition: N Internstität Landt Generatek Mitedenska stratach (20 km/h) Bereffense unkenier (20 b	
16		-11	11				Lande Good Falls Lande Good Falls Lande Cood Falls Lande Cood Falls Schneeprofilklassee not dassified	
551) / / H					5	+ Neuschnee ● Rundkömig A Tiefenreif O Schmelzform 🖨 kanitz abgerundet ⊡Schmelzkon. Z Risger Schnee 🗆 Kanitg-somig V Oberlächenreif = Estamete 🗴 Graupet	.524
FLED	177	3265m	" \				HIN THE	-
211	Wildlahnerferner	/])进入	H		Gletsche	rhüt	Bemerkungen: CT 140295.0mm Bruch glatt.	
2/F	F) / /	1///	T		1	-	Boden: Schoter, Gibwise felvig weil Trietschnee in der Region Soliciteschnee in der Region	
511	11/1		1	1	In		1220 + 220	
C/F	\$7746(X		Großes Riepenke	es		
KE S	19001	Olpere 3476m	SA	211	10	5	+ 150	
. Dett	Olpererfer	mer 167		Alla			+ 100	
500 m	((//H)	115	1	PNY L	Leaflet basem	ap.a	+ 170	
(Ú)	- -	•		•		Ø		
2017-11-18 13:0	0 Kl. <mark>Kaserer</mark> / <mark>Ka</mark>	<mark>serer</mark> Winkl - In.	- =	Tirol	2250m	NO	140	
2017-11-09 09:4	0 Höllscharte-Gi	r. <mark>Kaserer</mark>	- =	Tirol	3035m	N	250	
2017-10-31 09:4	5 Gr. <mark>Kaserer</mark>		- =	Tirol	3200m	Ν	132 PT	
2017-10-30 11:0	0 Kleiner <mark>Kasere</mark>	e <mark>r</mark>	- =	Tirol	3015m	0		
							4/10 4/1 1 A B 10-15 1-4	
							- 20 25 3 4	
4 Datensätze (1612	Gesamt)						Sahigir (Janesh) nayaa 0.001 Leet	e:Adag
	ITUNG						© 2017 LAWIS IMPRESSUM	И

Erklärung der Stabilitätstests

Kürzel	Name	Horizontale Abmessung	Anzahl der Schläge/Belastungsstufen
СТ	Column Test	30cm x 30cm	0-30
ECT	Extended Column Test	90cm x 30cm	0-30
RB	Rutschblock	200cm x 150cm	1-7
KB	Kl. Blocktest	40cm x 40cm	0-3

N = Teilbruch, P = ganzer Bruch, @ = "bei einer Höhe von"

3. Neues Profil anlegen

Haben Sie ein Profil aufgenommen, können Sie ihre gesammelten Daten zur grafischen Darstellung sowie zur Bereitstellung der Daten für Lawinenwarndienste und allen weiteren Interessenten in LAWIS eintragen. Alle Daten werden durch die zuständigen Lawinenwarndienste kontrolliert.

In der Kopfzeile befindet sich neben dem Feld "Profile" ein eingekreistes Plus. Wählen Sie dieses Plus aus um in den Eingabemodus zu gelangen.



Im Eingabemodus ist darauf zu achten, dass all Eingaben wahrheitsgemäß und sinnhaft eingetragen werden. Bei Ende der Eingabe sollten alle Einträge nochmals abschließend kontrolliert werden, um etwaige Fehler zu vermeiden.

Sind Sie mit der Eingabe fertig, wählen Sie rechts oben das Feld "Speichern". Wollen Sie ihre Eingabe abbrechen und zur allgemeinen Profilübersicht zurückkehren, wählen Sie bitte das Feld "Zurück" aus. Möchten Sie ein Profil als XML laden, wählen Sie das Feld "Importieren".

lame			Position 🗐 🧥	lat.	long.	В	emerkungen		
-Mail		0	Land	- Halley	10115.		0		
ufnahmedatum	08.12.2022		Region						
ufnahmezeit	:	G	Subregion						
rt		_	Seehöhe [m]			N	licht aktuell		Zeichne Profil
ufttemp [°C]			Hangneigung [°]				Schneprofil:		2 CICILITE I TOIL
ewölkung	Bewölkung auswählen	Ŧ	Exposition	Exposition auswäh	len	Y			
iederschlag	Art auswählen	Ŧ	Windgeschw.	Stärke auswählen		*			
Schichtprofi Klasse Stu KB 3	I Schneetemperatur fe H [cm] Ergebnis	Stabi	litätstests S	ichneedichte	Rammprofil		14.197.17 10	n wurden noo	
Schichtprofi Klasse Stu KB 3	I Schneetemperatur	Stabi	litätstests S	ichneedichte	Rammprofil		Ihre Änderunge Bitte wählen Sie aktualisieren.	n wurden noc	
Schichtprofi Klasse Stu KB 3	I Schneetemperatur	Stabi	litätstests S	ichneedichte	Rammprofil		Ihree Änderunge Bitte wählen Sie aktualisieren.	n wurden noc	A line we conserve a line

3.1. Erklärungen zu den Eingabefeldern

Name/ E-Mail:	sind Pflichtfelder,. welche insbesondere dazu dienen, dass die Lawinenwarndienste mit der Beobachterperson in Kontakt treten können.
Aufnahmedatum:	das aktuelle Datum wird angezeigt. Korrigieren Sie bitte das Datum wenn Sie das Profil an einem anderen Tag nachtragen.
Aufnahmezeit:	Die Uhrzeit sollte dem Zeitpunkt der Profilaufnahme angepasst werden.
Ort:	soll die Örtlichkeit der Profilaufnahme möglichst genau benennen (z.B. Name eines Gletschers, Kees; Rinne, Tal, usw.).
Lufttemperatur:	gemessene Temperatur der Luft. Bitte versuchen Sie die Messung in ca. 2m Höhe und mindestens 2m Entfernung von "warmen" Gegenständen (Menschen, Tees, Zigaretten etc.) durchzuführen.

Bewölkung:	Bitte wählen Sie entsprechend der Auswahlmöglichkeiten. Die Wolkenbedeckung ist in Achteln angegeben. Betrachtet wird das gesamte sichtbare Himmelsgewölbe. Bitte wählen Sie für Ihre Beobachtung Standorte ohne Sichteinschränkungen. Für die Bestimmung der Achtel ist es irrelevant, wie dicht die Bewölkung ist. So kann an einem sonnigen Tag eine komplett geschlossene Wolkendecke (8/8) (Beispiel: Cirrostratus) vorherrschen.
	0/8 keine Bewölkung sichtbar
	1/8 zB nur einzelne Kondensstreifen von Flugzeugen, ein Achtel des
	Himmels ist für den Betrachter mit Wolken bedeckt

	Himmels ist für den Betrachter mit Wolken bedeckt
5/8	Über 50% des Himmels sind mit Bewölkung bedeckt
8/8	Der gesamte Himmel ist mit Wolken bedeckt

Niederschlag: Bitte wählen Sie entsprechend der Auswahlmöglichkeiten.

Position:

Kennen Sie die Koordinaten des Ereignisses nicht, stehen Ihnen eine Profilstandortliste sowie eine interaktive Karte zum Finden der genauen Position des Ereignisses zur Verfügung. Klicken Sie rechts oben auf "Übernehmen" um den von Ihnen gewählten Punkt als Ereignisort zu übernehmen



Seehöhe:	Höhenmeter über Meeresniveau
Hangneigung:	Neigung des Profilhanges in Grad
Exposition:	Bitte wählen Sie entsprechend der Auswahlmöglichkeiten
Windgeschwindigkeit:	Bitte wählen Sie entsprechend der Auswahlmöglichkeiten
Windrichtung:	Himmelsrichtung aus welcher der Wind kommt. Bitte wählen Sie entsprechend der Auswahlmöglichkeiten

Im Feld Bemerkungen können Sie Informationen, welche nicht standardmäßig abgefragt werden zusätzlich eintragen. Dieses Bemerkungsfeld sollte insbesondere dazu dienen, Informationen zum Profilstandort (z.B. auf Fels, Schutt; über- oder unterdurchschnittliche Schneehöhe, etc.) oder der allgemeinen Situation (Lawinenbeobachtungen, Warnzeichen, etc.) anzuführen.

3.2. Eingabe des Schneeprofils

Wenn Sie mit der Maus über die Symbole/Abkürzungen fahren ohne auf diese zu klicken, erscheint ein Feld mit einer genauen Bezeichnung / Erklärung des Eingabeparameters.

Schi	ichtprofil		9	Schnee	etemperatur		Stabilit	tätstests
H _{max} [cm]	H _{min} [cm]	Θ	F ¹	F ²	D _{min} [mm]	D _{max} [mm]	K [N]	
50.0	40.0	1	•	•	0.50	0.50	2	/ X B
Mit 🦯	×	E	kö	nnc	n Sia II	hro Ein	naha	Roarboito

Mit 📶 🌄 🔛 können Sie Ihre Eingabe Bearbeiten, Löschen und eine neue Zeile erstellen.

Mit bestätigen Sie Ihre Eingabe.

Die einzelnen Schneeschichten müssen, wie auch bei der Aufnahme des Profils, von oben nach unten in die Eingabemaske eingegeben werden.

	Schneet	tempera	tur S	tabilitä	tstests						
H _{max [cm]}	H _{min} [cm]	Θ	F1	F ²	D _{min [mm]}	D _{max}	« [mm]		K [N]		
100.0 🌲	92.5	1	w +	v + 1	1.00	1.5	D	*	1	٣	~

Nach Eingabe der unteren/oberen Schichtgrenze, der Feuchte, der Kornform, des Durchmessers, sowie der Härte, kann durch Betätigen des grünen Häkchens die jeweilige Schneeschicht abgespeichert werden. Um sicherzugehen, dass jede Schneeschicht abgespeichert wird, empfiehlt es sich oberhalb der Profilzeichnung auf Zeichne Profil zu drücken. Das Profil wird dadurch aktualisiert und neu gezeichnet.

3.3. Erklärungen zu den Eingabeparametern im Schneeprofil

Wert	mögliche Eingabewerte	Erklärung
H _{max [cm]} und H _{min [cm]}	0 bis 1000	$H_{max} \rightarrow$ Lotrechter Abstand der oberen Schichtgrenze zum Boden in cm $H_{min} \rightarrow$ Lotrechter Abstand der unteren Schichtgrenze zum Boden in cm
θ	1 - 2 - 3 - 4 - 5	 1 → trocken Schnee unter 0°C 2 → schwach feucht Schnee 0°C; pappig 3 → feucht Wasser erkennbar ; kein Abfluss 4 → nass gesättigt; Wasser fließt ab 5 → sehr nass mit Wasser durchtränkt

	+ Neuschnee					
	 Filziger Schnee 					
	Rundkörnig	Kornformen:				
	 Kantigkörnig 	F ¹ – vorherrschende Konform				
	∧ Tiefenreif	F^2 – untergeordnete Kornform <i>Romarkung</i> 1: Wenn nur eine Kornform vorhanden $\rightarrow E^1 = E^2$				
\mathbf{F}^1 und \mathbf{F}^2	✓ Oberflächenreif	Bemerkung 1. wenn nur eine Konnorm vorhanden – F ²				
	o Schmelzform	Schmelzform. Über F ² kann eine weitere Kornform angeführt werden.				
	 Eislamelle 					
	 kantig, abgerundet 					
	≭ Graupel					
	Schmelzkruste					
Dmin [mm] und Dmax [mm]	0,25 - 0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 2,5 usw.	Korngröße: D _{min} → Korngröße der kleinsten Schneekörner D _{max} → Korngröße der größten Schneekörner Übliche Größen: Neuschnee: 1-3 mm Filziger Schnee: 1-2 mm Rundkörnig:0,25-0,5 mm Kantigkörnig: 1-3 mm Tiefenreif: 2-5 mm Oberflächenreif: 2-5+ mm Schmelzform: 1-5 mm kantig, abgerundet: 0,5-3 mm Graupel: 0,5-3 mm				
K _[N]	1 bis 6	Härte des Schnees 1 \rightarrow Faust [FA] sehr weich 2 \rightarrow 4 Finger [4F] weich 3 \rightarrow 1 Finger [1F] mittelhart 4 \rightarrow Bleistift [B] hart 5 \rightarrow Messer [M] sehr hart 6 \rightarrow Eis [-] kompakt				

Anmerkung: die für jede Schichtgrenze generierten Nieten (in der Spalte rechts neben der Härte **K** dargestellt) dienen der Bewertung der jeweiligen Schichtgrenze. Je mehr Nieten eine Schichtgrenze aufweist, desto ungünstiger ist diese Schichtgrenze zu beurteilen.

3.4. Eingabe Schneetemperatur

Bitte geben Sie hier die in idealerweise ca. 10cm Abstand gemessenen Schneetemperaturen ein. Die Lufttemperatur wurde bereits gesondert bei den allgemeinen Eingangsdaten abgefragt. Sie können Ihre Temperatureingabe auch ohne negativem Vorzeichen durchführen, da das Minus vor der Temperatur automatisch generiert wird!

Schichtprofil	Schneetemperatur	Stabilitätstests
H [cm] T [°C]		
50 -4	×	

3.5. Eingabe Stabilitätstests

Bitte wählen Sie den durchgeführten Test aus: CT, ECT, RB oder KB.

Schichtprofil		il	Schneetemperatur	Stabilitätstests		
Klasse	Stufe	H [cm]	Ergebnis			
ECT 🔻	13	40	Teilbruch (N)	▼ ✓		

Kompressionstest (CT)

Der CT dient primär zur Schwachschichtdiagnose. Er ist einer der am schnellsten durchzuführenden Tests, jedoch weniger "verlässlich" als der Rutschblocktest oder der ECT, da er keine Informationen zur *Bruchfortpflanzung* liefert. Man kann damit jedoch herausfinden, ob sich innerhalb der Schneedecke Schwachschichten befinden, die man durch Belastung zum Kollabieren bringen kann. Beim CT wird eine 30 x 30 cm große, freigelegte Schneesäule über ein Schaufelblatt stufenweise belastet: 10 Schläge aus dem Handgelenk, 10 Schläge aus dem Ellbogen, 10 Schläge aus dem Schultergelenk. Die Steilheit der Schneedecke am Testhang sollte ca. 35° betragen.

СТ0@	Bruch der Säule beim Graben oder Sägen
CT1-10@	Bruch bei 110. Belastung (aus dem Handgelenk)
CT11-20@	Bruch bei 1120. Belastung (aus dem Ellbogen)
CT21-30@	Bruch bei 2130. Belastung (aus der Schulter)
CT31	Kein Bruch, Säule bleibt stabil

Stand: Dezember 2022

Die Ziffer nach dem CT (=Klasse) gibt die Belastungsstufe (=Stufe) wieder; der Wert nach dem @ bezeichnet in welcher Höhe (=H_[cm]) innerhalb der Schneedecke der Bruch initiiert wurde. Zusätzlich nimmt man die Art des Bruches (=Ergebnis) auf: ob es einen Bruch mit unterschiedlichen Widerstandsarten gibt (RP, RC, B), ein plötzlicher Bruch mit glatter Fläche (SP) oder mit Kollaps (SC).

Die Eingabe wird wie gehabt mit dem Symbol Z bestätigt.

Visco	Chulo		Teachain	
Klasse	Stule	H [cm]	Ergebnis	
CT v	18	25		
			Bruch mit Widerstand glatt (RP)	
			Bruch mit Widerstand rau (PC)	
			Bruch mit Widerstand stufig (B)	
			plötzlicher Bruch glatt (SP)	
			plötzlicher Bruch mit Kollaps (SC)	

Beispiel: CT18@25 bedeutet, ein Bruch konnte bei der 18. Belastung innerhalb einer Schwachschicht, die sich 25cm über dem Boden befindet, ausgelöst werden.

Erweiterter Kompressionstest (ECT)

Der ECT ermöglicht eine Abschätzung der Bruchfortpflanzung in der Schneedecke und liefert somit etwas mehr Information als der CT. Dazu legt man eine 90 x 30 cm große Schneesäule frei, an deren seitlichen Begrenzungsrand das Schaufelblatt aufgelegt und stufenweise – entsprechend den Stufen des CT – belastet wird. Die Eingabe des ECT erfolgt ähnlich dem CT:

 ECTP#@... (Erweiterter Kompressionstest mit Fortpflanzung) Bruch pflanzt sich beim Schlag # bzw. beim nächstfolgenden Schlag durch den gesamten Block fort; dabei ist # jener Schlag, bei dem der Bruch entsteht.
 ECTN#@... (Erweiterter Kompressionstest ohne Fortpflanzung) Bruch entsteht beim Schlag # und pflanzt sich auch beim folgenden Schlag nicht durch den ganzen Block fort. Die Bruchfortpflanzung kann aber, muss jedoch nicht, bei weiteren Schlägen erfolgen.

ECT31... Bis zum Ende des Tests kann kein Bruch herbeigeführt werden.

Um zu definieren ob es sich um einen ECTP oder einen ECTN handelt, muss jeweils bei *Ergebnis* die passende Auswahl getroffen werden: "plötzlicher Bruch (P)" oder "Teilbruch (N)".

	Schichtprofil Schneetemperatur			
Klasse 9	Stufe	H [cm]	Ergebnis	
ECT 🔻	*	*		~
			plötzlicher Bruch (P) (ganzer Block)	
			Teilbruch (N)	





Beim ECT konnte ein Bruch beim 13. Impuls (3. Belastung aus dem Ellbogengelenk) initiiert werden. ECTP13 (P für engl. propagating: sich ausbreitend) zeigt uns, dass sich der Bruch beim 13. oder 14. Impuls ausbreiten konnte.

Rutschblocktest (RB)

Der Rutschblock ist die beste, aber auch aufwändigste Methode um die Stabilität der Schneedecke festzustellen. Er ist dabei relative leicht auf die Praxis übertragbar, da man die Stabilität der Schneedecke tatsächlich mit dem Körpergewicht eines Wintersportlers testet. Dazu legt man einen Block mit einer Länge von 2 m und einer Breite von 1,5 m (hangaufwärts) in einem aussagekräftigen Hang (ca. 35°) frei. Danach wird der Schneeblock stufenweise ansteigend bis zum Scherbruch belastet:

- **RB 1**@... Bruch beim Graben oder Sägen (spontan)
- **RB 2**@... Bruch beim schonenden Belasten mit Ski
- **RB 3**@... Bruch beim 3-maligen Wippen mit Ski im oberen Drittel des Blocks
- RB 4@... Bruch beim 1. Sprung mit Ski in das obere Drittel des Blocks
- **RB 5**@... Bruch beim 2 oder 3. Sprung mit Ski in das obere Drittel des Blocks
- **RB 6**@... Bruch beim Sprung ins obere Drittel ohne Ski
- **RB 7** Kein Bruch. Block bleibt stabil.

Falls ein Bruch initiiert werden kann, muss im SnoProfiler angeben werden, ob der gesamte Block oder nur ein Teil des Blockes gebrochen ist.

Schichtprofil	Schneeten	nperatur	Stabilitätstests	
Klasse	Stufe	H [cm]	Ergebnis	
RB 🔻	*	4		
			ganzer Block	
			Teilbruch	



Rutschblock Durchführung

Kleiner Blocktest (KB)

Der Kleine Blocktest ist primär eine einfache Methode zur Schwachschichtdiagnose. Durch Bewertung verschiedener Faktoren kann auch eine Aussage über die Schneedeckenstabilität abgeleitet werden. Die Hangsteilheit spielt beim Kleinen Blocktest keine Rolle, man kann den Test auch durchaus in wenig geneigtem Gelände durchführen. Es wird ein Block mit 40 mal 40 cm freigeschaufelt oder mit einer Säge freigelegt. Er muss nicht bis zum Boden freigelegt werden, das hängt vom Schneedeckenaufbau ab. Es sollte aber zumindest bis in ein Meter Tiefe gegraben werden, da die Belastung durch einen einzelnen Skifahrer in etwa so tief in die Schneedecke hineinreicht. Durch unterschiedlich starkes, seitliches Klopfen mit der Lawinenschaufel von oben nach unten wird versucht, Schwachschichten zu finden, die sich voneinander trennen lassen. Bei der Schlaghärte wird zwischen leichtem (bis maximal 1 Nm), mäßigem (etwa 2 Nm) und starkem Klopfen (mehr als 3 Nm) unterschieden. Man beginnt mit leichtem Klopfen und erhöht gegebenenfalls die Schlaghärte, bis es zum Bruch kommt bzw. bis sich Schichten voneinander lösen. Eine Aussage über die Stabilität der Schneedecke kann über die Faktoren Schlaghärte, Bruchfläche, Tiefe der Schwachschicht, überlagernde Schicht, Größe der Kristalle und Dicke der Schwachschicht abgeleitet werden.



Abb: Eingabe des Kleinen Blocktests. Die Schlaghärte wird im Feld *Stufe* angegeben (1 - leichtes Klopfen, 2 - mäßiges Klopfen, 3 - starkes Klopfen), die Art der Bruchfläche (glatt, rau, stufig) wird über das Feld *Ergebnis* definiert. Weitere Faktoren zur Eigenschaft der Schneedecke (Tiefe der Schwachschicht, überlagernde Schicht, Größe der Kristalle, dicke der Schwachschicht) können über das Textfeld (Bemerkungen) hinzugefügt werden.

3.6. Eingegebene Profile bearbeiten

Rechts oben befindet sich das Feld Speichern. SPEICHERN \leftarrow ZURÜCK Wählen Sie dieses Feld aus, wird ihre gesamte Eingabe hochgeladen und für alle Personen frei zugänglich sichtbar. Zugleich bekommen Sie eine automatische email zugesendet, in welcher sich ein Link zur Korrektur Ihrer Eingaben befindet. Sollten Sie im nachhinein einen Eingabefehler entdecken, können Sie diesen innerhalb von 24h nach Ihrer Eingabe mittels dieses Links korrigieren. Können oder möchten Sie Ihre Korrektur nicht selbstständig vornehmen kontaktieren Sie bitte das LAWIS-Team per email oder telefonisch.

Von:	LAWIS <noreply@lawis.at></noreply@lawis.at>	Gesendet:	Do 22.12.2016 0
An:	#Lawinenwarndienst		
Cc			
Betreff:	Schneeprofil ändern		
Lieber I verwen durchzu https:// id=503/ E9wZU JvZmIs	LAWIS-Nutzer, den Sie den unten angeführten Link, um an Ihrem soeben eingegebenen Schneeprofil innerhalb der nächsten 24 Stu Jführen. lawis.at/profile/edit.php? 4&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9 eyJpYXQiOjE0ODIzOTUwNTQsImp0aSI6Im90YnZsU2J6a2VncG1j 40N2JwVzFyb1NBcFU9liwiaXNzljoibGF3aXMuYXQiLCJuYmYiOjE0ODIzOTUwNTYsImV4cCl6MTQ4MjQwMjI1NCwiZ ZSISImIkljo1MDM0fX0.QIIbyygedfh63B55FHLcqzphmigLmKU-YZj7zgdmz6o	unden Änd QzRwQ3Z\ GF0YSI6e	erungen /VTVEMDRIS yJzaXRIIjoicH
Mit freu das LA	ındlichen Grüßen, WIS-Team		

4. Häufig gestellte Fragen

? Bei der Eingabe der Koordinaten und Bestätigung mit der Entertaste stürzt der SnoProfiler ab und alle Daten sind verloren. Warum?

Dieses Problem ist uns derzeit nur beim Internet Explorer 9 bekannt. Wir empfehlen eine neuere Browser-Version zu verwenden oder einen anderen Webbrowser (z.B. Firefox, Chrome, Opera) zu installieren.

? Bei der Eingabe der Temperatur wird der Wert, den ich eingegeben habe, nicht übernommen. Warum?

Bei Temperaturwerten mit Nachkommastellen wird zurzeit leider nur die Punkteingabe (.) unterstützt. Wird in der Zahl ein Komma (.) eingegeben, wird der Wert nicht übernommen.

?4 Ich habe bei der Eingabe einen Fehler gemacht und bin erst nach dem Abspeichern draufgekommen. Kann ich mein eigenes Profil nochmal ändern?

Ja. Nach der Eingabe des Profils wird an die angegebene Email-Adresse eine Nachricht mit einem Link geschickt, mit welchem 24 Stunden lang die Bearbeitung des eingetragenen Profils möglich ist. Nach diesem Zeitraum können Einträge nur noch vom Administrator geändert werden. In diesem Fall muss der entsprechende Lawinenwarndienst via Email kontaktiert werden.

? Bei der Eingabe der Härte des Schnees wird meine Eingabe nicht übernommen. Was mache ich falsch?

Bei der Schneehärte wurden zur Vermeidung von fehlerhaften Eingaben bestimmte Regeln eingebaut. So ist für Schichten mit ausschließlich rundkörnigem Schnee die Eingabe der Härte 1 oder 1-2 nicht möglich & Schichten mit ausschließlich Neuschnee und/oder filzigem Schnee können nur eine Härte von 1 oder 2 aufweisen.

5. Impressum – Partner



LAWIS - Lawinenwarndienst Informationssystem

Erstellt in Zusammenarbeit der Lawinenwarndienste Tirol, Steiermark, Salzburg, Oberösterreich, Vorarlberg, Kärnten, Niederösterreich sowie der Universität Wien, Institut für Geographie und Regionalforschung.